



TROFÉER

Lovikka (100% ULL. Härvor ca 100 g = 60 m)

Platta: Ca 23 cm i diameter**Huvud och öron:** Ca 90 g (kakibrun: 7605)**Betar:** Ca 5 g (natur: 7601).**Upphångningsplatta:** Ca 70 g (svart: 7620)

Nr 5

Fyllnadsvadd, säkerhetsögon/pärlor eller dylikt till ögon, knapp till tryne, pappskiva till baksidan av den virkade plattan, textillim.

VIRKNÅL

TILLBEHÖR

ZEBRA:

GARNKVALITÉ
STORLEK
GARNÅTGÅNG

Raggi (70% ULL "Superwash", 30% Polyamid. Nystan ca 100 g = 150 m)

Platta: ca 15 cm i diameter**Huvud:** Ca 20 g (svart: 1558)**Huvud och öron:** Ca 15 g (vit: 1510)**Upphångningsplatta:** Ca 25 g (rosa: 1502)

Nr 4.5

Fyllnadsvadd, säkerhetsögon/pärlor eller dylikt till ögon, pappskiva till baksidan av den virkade plattan, textillim.

VIRKNÅL

TILLBEHÖR

ÄLG:

GARNKVALITÉ
STORLEK
GARNÅTGÅNG

Molly (100% Akryl. Nystan ca 50 g = 50 m)

Platta: Ca 17½ cm i diameter**Huvud och öron:** Ca 40 g (brun: 35020)**Horn:** Ca 25 g (natur: 35023)**Upphångningsplatta:** Ca 40 g (grön: 35018)

Nr 6

Fyllnadsvadd, säkerhetsögon/pärlor eller dylikt till ögon, pappskiva till baksidan av den virkade plattan, textillim.

VIRKNÅL

TILLBEHÖR

ANTILOP:

GARNKVALITÉ
STORLEK
GARNÅTGÅNG

Fuga (50% ULL "Superwash", 50% Akryl. Nystan ca 50 g = 121 m)

Platta ca 13½ cm i diameter**Huvud och öron:** Ca 20 g (ljusgrå: 60102)**Horn:** Ca 10 g (mörkgrå: 60103)**Upphångningsplatta:** Ca 20 g (turkos: 60127)

Nr 4

Fyllnadsvadd, säkerhetsögon/pärlor eller dylikt till ögon, pappskiva till baksidan av den virkade plattan, textillim.

VIRKNÅL

TILLBEHÖR

DESIGN & TEXT

Elise Nilsson/Salabim **E-POST** freelance.designer.elise@jarbo.se

FÖRKORTNINGAR

fm=fast maska, lm=luftmaska, sm=smygmaska

FÖRKLARINGAR

Upphångningsplattan: För att plattan ska bli mer rund och inte sexkantig, kan ökningarna förskjutas på de tre sista varven, så att ökningarna inte kommer på samma ställe över varandra.

VILDSVIN

Upphångningsplatta:**Varv 1:** Virka 2 lm och därefter 6 fm i den först virkade lm.**Varv 2:** Virka 2 fm i varje fm = 12 fm. Markera gärna början på nästa varv med en tråd.**Varv 3:** * 1 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 18 fm (dvs. öka i varannan).**Varv 4:** * 2 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 24 fm (dvs. öka i var 3:e).**Varv 5:** * 3 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 30 fm (dvs. öka i var 4:e).**Varv 6:** * 4 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 36 fm (dvs. öka i var 5:e).**Varv 7:** * 5 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 42 fm (dvs. öka i var 6:e).**Varv 8:** * 6 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 48 fm (dvs. öka i var 7:e).**Varv 9:** * 7 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 54 fm (dvs. öka i var 8:e).**Varv 10:** * 8 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 60 fm (dvs. öka i var 9:e).**Varv 11:** * 9 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 66 fm (dvs. öka i var 10:e).**Varv 12:** * 10 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 72 fm (dvs. öka i var 11:e).**Varv 13:** * 11 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 78 fm (dvs. öka i var 12:e).**Varv 14:** Virka sm i fm på hela varvet. Klipp av garnet och fäst tråden.**Huvud:****Varv 1:** Virka 2 lm och därefter 6 fm i den först virkade lm.**Varv 2:** Virka 2 fm i varje fm = 12 fm. Markera gärna början på nästa varv med en tråd.**Varv 3:** * 1 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 18 fm (dvs. öka i varannan).**Varv 4-5:** Virka fm i fm.**Varv 6:** * 2 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 24 fm (dvs. öka i var 3:e).**Varv 7-9:** Virka fm i fm.**Varv 10:** * 1 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 36 fm (dvs. öka i varannan).**Varv 11-20:** Virka fm i fm. Avsluta med 2 sm. Klipp av garnet.

Markera med knappnålar placeringen av ögonen. På modellen är de placerade mellan varv 13 och varv 14 med 6 cm avstånd mellan ögonen. Fäst en tråd på baksidan och dra ihop huvudet lite mellan punkterna där ögonen ska sitta och fäst sedan tråden.

Dra på samma sätt även ihop huvudet lite grann på varv 19. Sätt därefter fast ögonen. Det kan vara säkerhetsögon, knappar, pärlor, tygbitar eller några stygn sydda med garn. Sy fast en knapp som tryne.

Öron:

Varv 1: Virka 2 lm och därefter 6 fm i den först virkade lm.

Varv 2: * 2 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 8 fm (dvs. öka i var 3:e).

Varv 4: * 3 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 10 fm (dvs. öka i var 4:e).

Varv 5: * 4 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 12 fm (dvs. öka i var 5:e).

Varv 6: * 2 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 18 fm (dvs. öka i var 3:e).

Varv 7-10: Virka fm i fm.

Varv 11: * 2 fm, virka ihop 2 *, upprepa från * till * varvet ut = 12 fm. Avsluta med 2 sm.

Nåla och sy fast öronen på huvudet.

Betar:

Varv 1: Virka 7 lm.

Varv 2: Sm i lm. Klipp av garnet och sy fast betarna på huvudet.

MONTERING

Stoppa huvudet med polyestervadd. Nåla och sy fast det mot den virkade upphängningsplattan. Limma fast den virkade plattan på en rund pappskiva.

ZEBRA

Upphängningsplatta:

Varv 1: Virka 2 lm och därefter 6 fm i den först virkade lm.

Varv 2: Virka 2 fm i varje fm = 12 fm. Markera gärna början på nästa varv med en tråd.

Varv 3: * 1 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 18 fm (dvs. öka i varannan).

Varv 4: * 2 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 24 fm (dvs. öka i var 3:e).

Varv 5: * 3 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 30 fm (dvs. öka i var 4:e).

Varv 6: * 4 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 36 fm (dvs. öka i var 5:e).

Varv 7: * 5 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 42 fm (dvs. öka i var 6:e).

Varv 8: * 6 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 48 fm (dvs. öka i var 7:e).

Varv 9: * 7 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 54 fm (dvs. öka i var 8:e).

Varv 10: * 8 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 60 fm (dvs. öka i var 9:e).

Varv 11: * 9 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 66 fm (dvs. öka i var 10:e).

Varv 12: * 10 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 72 fm (dvs. öka i var 11:e).

Varv 13: * 11 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 78 fm (dvs. öka i var 12:e).

Varv 14: Virka sm i fm på hela varvet. Klipp av garnet och fäst tråden.

Huvud:

Varv 1: Virka 2 lm och därefter 6 fm i den först virkade lm. Börja med svart garn.

Varv 2: Virka 2 fm i varje fm = 12 fm. Markera gärna början på nästa varv med en tråd.

Varv 3: * 1 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 18 fm (dvs. öka i varannan).

Varv 4: * 2 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 24 fm (dvs. öka i var 3:e).

Varv 5: * 3 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 30 fm (dvs. öka i var 4:e).

Varv 6: * 4 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 36 fm (dvs. öka i var 5:e).

Varv 7: * 5 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 42 fm (dvs. öka i var 6:e).

Varv 8-11: Virka fm i fm (= 4 varv).

Varv 12: * 5 fm, virka ihop 2 fm *, upprepa från * till * varvet ut = 36 fm.

Varv 13: Virka fm i fm.

Varv 14 -15: Byt till vitt garn och virka fm i fm.

Varv 16-17: Byt till svart garn. Virka fm i fm.

Varv 18 -20: Byt till vitt garn och virka fm i fm.

Varv 21-23: Byt till svart garn. Virka fm i fm.

Varv 24: * 4 fm, virka ihop 2 fm *, upprepa från * till * varvet ut = 30 fm.

Klipp av garnet. Sätt fast säkerhetsögon om sådana ska användas. Annars kan pärlor, tyg eller garn användas till ögon. Stoppa huvudet med polyestervadd och sy ihop öppningen. Knyt fast några trådar till hår. Repa upp garnet lite med hjälp av en nål så att zebran får fina lockar.

Öron:

Varv 1: Virka 2 lm och därefter 4 fm i den först virkade lm.

Varv 2: * 1 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 6 fm (dvs. öka i varannan).

Varv 3: * 2 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 8 fm (dvs. öka i var 3:e).

Varv 4: * 3 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 10 fm (dvs. öka i var 4:e).

Varv 5: * 4 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 12 fm (dvs. öka i var 5:e).

Varv 6-7: virka fm i fm. Avsluta med sm. Klipp av garnet.

Öronen ska inte stoppas. Vik kortändan på öronen när de sys fast mot huvudet.

MONTERING

Sy eller limma fast zebrans huvud mot plattan. Limma fast den virkade plattan på en rund pappskiva.

ÄLG

Upphängningsplatta:

Varv 1: Virka 2 lm och därefter 6 fm i den först virkade lm.

Varv 2: Virka 2 fm i varje fm = 12 fm. Markera gärna början på nästa varv med en tråd.

Varv 3: * 1 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 18 fm (dvs. öka i varannan).

Varv 4: * 2 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 24 fm (dvs. öka i var 3:e).

Varv 5: * 3 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 30 fm (dvs. öka i var 4:e).

Varv 6: * 4 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 36 fm (dvs. öka i var 5:e).
Varv 7: * 5 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 42 fm (dvs. öka i var 6:e).
Varv 8: * 6 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 48 fm (dvs. öka i var 7:e).
Varv 9: * 7 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 54 fm (dvs. öka i var 8:e).
Varv 10: * 8 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 60 fm (dvs. öka i var 9:e).
Varv 11: * 9 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 66 fm (dvs. öka i var 10:e).
Varv 12: * 10 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 72 fm (dvs. öka i var 11:e).
Varv 13: * 11 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 78 fm (dvs. öka i var 12:e).
Varv 14: Virka sm i fm på hela varvet. Klipp av garnet och fäst tråden.

Huvud:

Varv 1: Virka 2 lm och därefter 6 fm i den först virkade lm.
Varv 2: Virka 2 fm i varje fm = 12 fm. Markera gärna början på nästa varv med en tråd.
Varv 3: * 1 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 18 fm (= öka i varannan).
Varv 4: * 2 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 24 fm (dvs. öka i var 3:e).
Varv 5: * 3 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 30 fm (dvs. öka i var 4:e).
Varv 6: * 4 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 36 fm (dvs. öka i var 5:e).
Varv 7-9: Virka fm i fm (= 3 varv).
Varv 10: * 4 fm, virka ihop 2 fm *, upprepa från * till * varvet ut = 30 fm.
Varv 11-13: Virka fm i fm (= 3 varv).
Varv 14: * 3 fm, virka ihop 2 fm *, upprepa från * till * varvet ut = 24 fm.
Varv 15-20: Virka fm i fm (= 6 varv).
Varv 21: * 2 fm, virka ihop 2 fm *, upprepa från * till * varvet ut = 18 fm.
Varv 22: * 1 fm, virka ihop 2 fm *, upprepa från * till * varvet ut = 12 fm.

Sätt därefter fast ögonen. Det kan vara säkerhetsögon, knappar, pärlor, tygbitar eller några stygn sydda stygn. Stoppa huvudet med polyestervadd. Sy ihop öppningen. Sy eventuellt en liten mun med garn.

Öron:

Varv 1: Virka 2 lm och därefter 4 fm i den först virkade lm.
Varv 2: * 1 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 6 fm (dvs. öka i varannan).
Varv 3: * 2 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 8 fm (dvs. öka i var 3:e).
Varv 4: * 3 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 10 fm (dvs. öka i var 4:e).
Varv 5: * 4 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 12 fm (dvs. öka i var 5:e).
Varv 6: Virka fm i fm. Avsluta med 2 sm. Klipp av garnet. Öronen ska inte stoppas. Vik kortändan på öronen när de sys fast mot huvudet.

Horn:

Varv 1: Virka 2 lm och därefter 6 fm i den först virkade lm.
Varv 2: * 1 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 9 fm (dvs. öka i varannan).
Markera gärna början på nästa varv med en tråd.
Varv 3-5: Virka fm i fm.
Varv 6: Virka ihop 2 fm, virka ihop 2 fm, fm i fm, 2 fm i nästa fm, 2 fm i nästa fm, fm i de kommande 2 fm.
Varv 7-16: Virka fm i fm. Avsluta med sm. Klipp av garnet. Stoppa med fyllnadsvadd.

"Korta taggar":

Varv 1: Virka 2 lm och därefter 6 fm i den först virkade lm.
Varv 2: * 1 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 9 fm (dvs. öka i varannan).
Markera gärna början på nästa varv med en tråd.
Varv 3 - 5: Virka fm i fm. Avsluta med 1 sm. Klipp av garnet. Virka 2 + 2 likadana små taggar till hornen. Sy ihop hornen och sy fast dem på huvudet.
Sy eller limma fast älgens huvudet mot plattan. Limma fast den virkade plattan på en rund pappskiva.

MONTERING

ANTILOP

Upphängningsplatta:

Varv 1: Virka 2 lm och därefter 6 fm i den först virkade lm.
Varv 2: Virka 2 fm i varje fm = 12 fm. Markera gärna början på nästa varv med en tråd.
Varv 3: * 1 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 18 fm (dvs. öka i varannan).
Varv 4: * 2 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 24 fm (dvs. öka i var 3:e).
Varv 5: * 3 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 30 fm (dvs. öka i var 4:e).
Varv 6: * 4 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 36 fm (dvs. öka i var 5:e).
Varv 7: * 5 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 42 fm (dvs. öka i var 6:e).
Varv 8: * 6 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 48 fm (dvs. öka i var 7:e).
Varv 9: * 7 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 54 fm (dvs. öka i var 8:e).
Varv 10: * 8 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 60 fm (dvs. öka i var 9:e).
Varv 11: * 9 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 66 fm (dvs. öka i var 10:e).
Varv 12: * 10 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 72 fm (dvs. öka i var 11:e).
Varv 13: * 11 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 78 fm (dvs. öka i var 12:e).
Varv 14: Virka sm i fm på hela varvet. Klipp av garnet och fäst tråden.

Huvud:

Varv 1: Virka 2 lm och därefter 6 fm i den först virkade lm.
Varv 2: Virka 2 fm i varje fm = 12 fm. Markera gärna början på nästa varv med en tråd.
Varv 3-5: Öka med 2 fm på varje varvet = 18 fm.
Varv 6: Öka med 3 fm jämt fördelat på varvet = 21 fm.

Varv 7: Virka fm i fm.

Varv 8: * 2 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 27 fm (dvs. öka i var 3:e).

Varv 9: * 3 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 33 fm (dvs. öka i var 4:e).

Varv 10: * 4 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 39 fm (dvs. öka i var 5:e).

Varv 11-20: Virka fm i fm (= 10 varv).

Varv 21: * 4 fm, virka ihop 2 fm *, upprepa från * till * varvet ut = 33 fm.

Varv 22: * 3 fm, virka ihop 2 fm *, upprepa från * till * varvet ut = 27 fm.

Varv 23: * 2 fm, virka ihop 2 fm *, upprepa från * till * varvet ut = 21 fm.

Varv 24: * 1 fm, virka ihop 2 fm *, upprepa från * till * varvet ut = 15 fm.

Stoppa huvudet med polyestervadd.

Varv 25: * virka ihop 2 fm *, upprepa från * till * varvet ut. Klipp av garnet och sy ihop öppningen.

Öron:

Varv 1: Virka 2 lm och därefter 4 fm i den först virkade lm.

Varv 2: * 1 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 6 fm (dvs. öka i varannan).

Varv 3: * 2 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 8 fm (dvs. öka i var 3:e).

Varv 4: * 3 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 10 fm (dvs. öka i var 4:e).

Varv 5: * 4 fm, 2 fm i nästa fm *, upprepa från * till * varvet ut = 12 fm (dvs. öka i var 5:e).

Varv 6 - 7: Virka fm i fm. Avsluta med sm. Klipp av garnet. Öronen ska inte stoppas.

Vik kortändan på öronen när de senare sys fast mot huvudet.

Horn:

Varv 1: Virka 2 lm och därefter 8 fm i den först virkade lm.

Fortsätt med att virka runt med fm i fm till det blir lagom långa horn. Avsluta med 1 sm. Sy fast hornen på huvudet (de ska inte stoppas). Vrid dem och böj dem lite grann. Sy fast pärlor till ögon och sy en nos med garn.

MONTERING

Sy eller limma fast antilopens huvud mot den virkade plattan. Limma fast den virkade plattan på en rund pappskiva.

TVÄTTRÅD

Bör ej tvättas.